

コンテンツが見られない場合 -Windows 7-

映像授業を見ることができない時には、いくつかの原因が考えられます。

ご自宅の PC 環境によりましては状況が変わりますので、開成ネットが推奨しております動作環境にできるだけ整えて頂くことをお奨め致します。また、推奨動作環境でも各ご自宅の環境により動作しない場合もございます。ご不明な点は問い合わせ窓口で受け付けておりますのでお問い合わせください。

授業の見方

ビデオ授業を見るには、ログインして出てきた画面上の左側にありますメニューの中から「ネット学習」をクリックします。

「通常」タブをクリックしますと、通常のビデオ学習、またはデジタル教材を視聴することができます。

「講習会・その他」タブをクリックしますと、講習会やテスト解説、その他のビデオ授業を視聴することができます。

→詳しくは「[コンテンツの見方](#)」まで

1. 「学習可能なコンテンツがありません」と表示される場合

学習可能な授業がある場合は、「ネット学習」のページで「通常」タブが「講習会・その他」タブのどちらかに授業が配信されています。

教科ごとに配信状況が違いますので、「学習可能なコンテンツがありません」と表示されていても、別の教科には学習可能なコンテンツがある場合もございます。全てのタブとボタンをクリックしてみてください。

現在は、中学生向けのコンテンツ、中学受験コース向けのコンテンツのみ配信中です。

対象学年以外の方は「お知らせ」機能等はお使いいただけますので、ご活用していただければと思います。

※稀に、システムの不備等がある場合もございますので、ご不明な点等がございましたら、一度ご連絡をいただきますようお願いいたします。

2. 「授業をみる」をクリックしても画面が開かない場合

ご自宅の PC に Windows Media Player が関連付けされていない場合があります。次の作業をしてみてください。

「授業をみる」をクリックしても画面が開かない場合→



3. 「授業をみる」をクリックしても画面がすぐに消えてしまう場合(落ちてしまう場合)

ご自宅の PC のインターネットのセキュリティ設定により、開くことができない状態になっている可能性がございます。

次の作業をしてみてください。

「授業をみる」をクリックしても画面がすぐに消えてしまう場合→



4. 上記のどちらか判断できないが授業が見れない場合

両方の作業を行ってみてください。

「授業をみる」をクリックしても画面が開かない場合→

「授業をみる」をクリックしても画面がすぐに消えてしまう場合→



PC 環境設定はこちらまで



ここをクリック


開成 NET 問い合わせ窓口 (月～金曜日・祝日除く 午前 11 時～午後 7 時)

06-6373-1538


「授業をみる」をクリックしても画面が開かない場合

以下のように順番に作業を進めてください。

①まず、スタートから「既定のプログラム」を開いてください。




②次に「ファイルの種類またはプロトコルのプログラムへの関連付け」を選択してください。




③スクロールバーを下げて、拡張子の「asx」をクリックしてください。

④次に既定のプログラムが「Windows Media Player」になっているかどうか確認します。(この際、画面上で「Windows Media Player」が選択されていても、PCの中では関連付けされていないことが稀にあるためです)



⑤次に「プログラムの変更」をクリックし、プログラムの選択画面を開いてください。

⑥プログラムの「Windows Media Player」を選択し、「OK」をクリックします。



⑦最後に「ファイルの種類またはプロトコルのプログラムへの関連付け」の画面に戻り、「閉じる」をクリックしてください。

●この作業を行う際、「Windows Media Player」がPCに無いという場合は、HPからダウンロードしていただく必要があります。
無料でダウンロードできますので、インストールしてください。

<http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/download/>

※以上でこの項目の作業は終了です。再度、授業を視聴してみてください。


「授業をみる」をクリックしても画面がすぐに消えてしまう場合

以下のように順番に作業を進めてください。

①スタートから「コントロールパネル」を開きます。

②次に「インターネットオプション」をクリックします。

(表示方法が「カテゴリ」になっている場合は「大きいアイコン」または「小さいアイコン」を選択してください。)



③インターネットのプロパティのタブを「セキュリティ」にします。

④ゾーンを「インターネット」に選択します。

⑤次に「レベルのカスタマイズ」をクリックします。

⑥セキュリティ設定が開きますので、右のスクロールバーを下げて「ダウンロード」の項目を表示させます。

⑦「ダウンロード」の中にある、3つの項目を全て「有効にする」にチェックをし、「OK」をクリックしてください。

⑧この作業を、④のゾーンにある「ローカルイントラネット」「信頼済みサイト」の二つのゾーンでも、同じようにチェックを行ってください。

⑨最後に「セキュリティ」の画面に戻り「OK」をクリックしてください。

※以上でこの項目の作業は終了です。再度、授業を視聴してみてください。

